

Email Konto unter Outlook Express einrichten

- 1 Öffnen Sie MS Outlook Express
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf den Menüpunkt Extras
- 3 Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option Konten...
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte Alle auf Hinzufügen und wählen Sie aus der Liste die Option E-Mail.
- 5 Geben Sie die im Assistenten-Fenster angeforderten Informationen ein und klicken Sie danach jeweils auf Weiter.

Beachten Sie folgende Felder:

E-Mail-Adresse: IhrName@pr-link.at
Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP): mail.pr-link.at
Postausgang (SMTP): mail.pr-link.at
Kontoname: IhrName@pr-link.at
Kennwort: Wenn Sie den Computer mit anderen Personen teilen, empfehlen wir, das Kennwort nicht zu speichern.

- 6 Klicken sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen.
- 7 Markieren Sie das neu erstellte E-Mail-Konto und klicken Sie auf Eigenschaften.
- 8 Klicken Sie auf die Karteikarte Server, kreuzen Sie Server erfordert Authentifizierung an und klicken Sie auf Einstellungen.
- 9 Im Fenster Postausgangsserver wählen Sie die Option Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver und klicken auf OK.
- 10 Klicken Sie in der Karteikarte Server auf OK und Ihr Email-Konto ist einsatzbereit.



Email Konto unter Outlook einrichten

- 1 Öffnen Sie MS Outlook
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf den Menüpunkt Extras
- 3 Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option E-Mail-Konten...
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte Alle auf Hinzufügen und wählen Sie aus der Liste die Option E-Mail.
- 5 Geben Sie die im Assistenten-Fenster angeforderten Informationen ein und klicken

Beachten Sie folgende Felder:

E-Mail: Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen

Servertyp: POP3

Ihr Name: Vorname + Nachname

E-Mail Adresse: IhrName@pr-link.at

Anmeldeinformationen Benutzername: IhrName@pr-link.at

Anmeldeinformationen Kennwort: Ihr Kennwort (Wenn Sie den Computer mit anderen Personen teilen, empfehlen wir, das Kennwort nicht zu speichern.)

Posteingang (SMTP): mail.pr-link.at

Postausgang (SMTP): mail.pr-link.at

Kontoname: IhrName@pr-link.at

Kennwort: Wenn Sie den Computer mit anderen Personen teilen, empfehlen wir, das Kennwort nicht zu speichern.

Klicken Sie auf „Weitere Einstellungen...“ und aktivieren Sie unter Postausgangserver die Option „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung.“

Klicken Sie auf OK um das Fenster zu schliessen.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
 Ihr Name:
 E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
 Posteingangsserver (POP3):
 Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
 Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem
 Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu
 testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken
 (Netzwerkverbindung erforderlich).

< Zurück Weiter > Abbrechen

E-Mail Konten Outlook.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit:

Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
 Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Internet E-Mail Einstellungen